


Configuration accès 56k pour Windows Vista


Étape 1

Cliquez sur le **bouton Windows**.
Cliquez sur **Connexion**.




Étape 2

Cliquez sur **Configurer une connexion ou un réseau.**



Étape 3

Choisissez l'option **Configurer une connexion par modem à accès à distance**. Cliquez sur le bouton **Suivant**.



Étape 4

Entrez le **numéro de téléphone de connexion à 10 chiffres** pour votre ville.

EX : 4185885064

Entrez votre **Nom d'utilisateur**.

Entrez votre **Mot de passe**.

Cochez **Mémoriser ce mot de passe**.

Inscrivez le **nom de la connexion** (*Exemple : TELVIC*).

Cochez **Autoriser d'autres personnes à utiliser cette connexion**.

Cliquez sur le bouton **Connecter**.

Configurer une connexion par modem à accès à distance

Entrez les informations fournies par votre fournisseur de services Internet

Numéro de téléphone d'accès à distance : 1 4185885064
[Règles de numérotation](#)

Nom d'utilisateur : 2 Votre nom d'utilisateur

Mot de passe : 3

4 Afficher les caractères
 Mémoriser ce mot de passe


Nom de la connexion : 5 TELVIC

6 Autoriser d'autres personnes à utiliser cette connexion
Cette option permet à toute personne disposant d'un accès à cet ordinateur d'utiliser cette connexion.
[Je n'ai pas de fournisseur de services Internet](#)

7 Connecter Annuler


Étape 5

Patiencez pendant que Windows vérifie la connexion.




Étape 6

Choisissez **Configurer quand même la connexion.**




Étape 7

Cliquez sur le bouton **Fermer**.




Étape 8

Pour vous connecter à Internet, cliquez sur le **bouton Windows**, puis cliquez sur **Connexion**.




Étape 9

Cliquez sur **TELVIC** (*Nom de votre connexion*).
Cliquez sur le bouton **Connexion**.



Étape 10

Cliquez sur le bouton **Numéroter** pour vous connecter.



Connexion à TELVIC

Nom d'utilisateur : Votre nom d'utilisateur

Mot de passe : [Pour modifier le mot de passe sauvegardé, c]

Enregistrer ce nom d'utilisateur et ce mot de passe pour les utilisateurs suivants :

Moi uniquement

Toute personne qui utilise cet ordinateur

Numéroter : Numéro du serveur local TELVIC

Numéroter Annuler Propriétés Aide